

# Como configurar en pop3 o imap

## Como configurar en pop3 o imap

DONDE DICE **SUPAGINA** , alli debe ingresar su dominio o pagina web

### Secure **SSL/TLS Settings (Recomendado)**

Nombre de usuario:

info@SUPAGINA

Contraseña:

Utilice la contraseña de la cuenta de correo electrónico.

Servidor entrante:

#### Si usa pop3

- servidor entrante = MAIL.SUPAGINA  
si usa oxsuite = us2.pop.mailhostbox.com
- POP3 Port: 995

#### Si usa imap

- servidor entrante = MAIL.SUPAGINA  
si usa oxsuite = us2.imap.mailhostbox.com
- POP3 Port: 993

Servidor SALIENTE :

- servidor entrante = MAIL.SUPAGINA  
si usa oxsuite = us2.SMTP.mailhostbox.com
- POP3 Port: 465

IMAP, POP3 y SMTP ES OBLIGATORIO PONER SU EMAIL Y CLAVE.

EN SMTP colocar su email y clave, no ingresen "usar misma configuracion que entrante" deben ingresar su email y clave.

## Configuración **diferente de SSL** (NO se recomienda)

Nombre de usuario: info@SUPAGINA

Contraseña: Utilice la contraseña de la cuenta de correo electrónico.

Servidor entrante:

### Si usa IMAP

- servidor entrante = MAIL.SUPAGINA  
si usa oxsuite = us2.pop.mailhostbox.com
- POP3 Port: 143

### Si usa pop3

- servidor entrante = MAIL.SUPAGINA  
si usa oxsuite = us2.pop.mailhostbox.com
- POP3 Port: 110

Servidor de correo:

mail.SUPAGINA

- servidor entrante = MAIL.SUPAGINA  
si usa oxsuite = us2.SMTP.mailhostbox.com
- smtp Port: 587 o 25

IMAP, POP3 y SMTP ES OBLIGATORIO PONER SU EMAIL Y CLAVE.

activarlo por favor

Revisión #1

Creado el 21 noviembre 2024 17:19:34 por Martin Gimenez

Actualizado el 21 noviembre 2024 17:21:02 por Martin Gimenez